



# VRes Táctil

## TPV para hostelería


# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN




**BARES, CAFETERÍAS, PUBS,  
RESTAURANTES, CERVECERÍAS  
FAST FOOD ...**

# 1. DESACTIVAR CONTROL DE CUENTAS DE USUARIO


Desde la aparición de Windows Vista el sistema operativo cuenta con una capa de seguridad añadida denominada "Control de cuentas de usuario" (UAC) que tiene como objeto mejorar la protección del equipo ayudando a evitar cambios no autorizados en el sistema operativo. Antes de instalar VRes Táctil debemos desactivar esta función porque de encontrarse activa puede evitar la correcta instalación de alguna de las herramientas del programa (una vez instalado VRes puede activarla de nuevo). En caso de instalar el programa en Windows XP puede saltar este paso. Seguidamente se detalla la desactivación en Windows 10.




1.1 Acceda al "Panel de control" (pulse la tecla inicio de Windows y seleccione "Buscar")




1.2 Escriba "Panel de control" como texto a buscar




1.3 Haga click en "Cuentas de usuario"




1.4 Haga click en "Cuentas de usuario"



1.5 Haga click en "Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario"




1.6 Seleccione la barra de desplazamiento y bájela a "No notificarme nunca"




1.7 Haga click en el botón “Aceptar” a continuación deberá reiniciar el sistema.

## 2. INSTALAR LAS LIBRERÍAS DE IDENTIFICACIÓN BIOMÉTRICA DE CAMAREROS “DIGITAL PERSONA” Y CASHKEEPER


VRes Táctil utiliza para la identificación con huella dactilar de camareros los terminales U are U 4500 de Digital Persona, motivo por el cual deben instalarse sus librerías. Esta instalación debe realizarse aunque no se disponga de terminal biométrico (el programa hace referencia a las librerías y de no instalarse no permitirá el correcto funcionamiento del mismo)




2.1 Sitúese en la carpeta ó unidad de instalación de VRes Táctil y acceda a la carpeta “Digital Persona”.




2.2 Haga click con el botón derecho del ratón al programa “Setup.exe” y en el menú contextual que se presenta seleccione “Ejecutar como administrador”.




2.3 Se mostrará la pantalla de presentación del software, haga click sobre el botón “Next >”.




2.4 Se presentan las condiciones de uso del software, debe aceptarlas marcando la opción “I accept the terms in the license ...”. Seguidamente haga click en el botón “Next >”.



2.5 Se mostrará la carpeta de instalación del software, haga click sobre el botón "Next >".




2.6 Se muestra la relación de módulos a instalar, deberá excluir ".Net Fingerprint Recognition Component".




2.7 Asimismo deberá excluir de instalación el módulo ".Net Thin Client components", seguidamente haga click sobre el botón "Next >".




2.8 Se presenta una advertencia de módulos a instalar. Haga click en el botón "Next >".




2.9 Se pedirá confirmación previa a la instalación, haga click sobre el botón "Install".




2.10 Se preguntará si desea reiniciar, no siendo necesario. Haga click en el botón "No".



2.11 Sitúese en la carpeta ó unidad de instalación de VRes Táctil y acceda a la carpeta "Librerías Cashkeeper".




2.12 Haga click con el botón derecho del ratón al programa "Setup ActiveX V2.exe" y en el menú contextual que se presenta seleccione "Ejecutar como administrador".




2.13 Se pedirá el idioma a emplear en instalación, haga click sobre el botón "Aceptar".




2.14 Se presenta una pantalla de advertencias. Haga click en "Siguiente".




2.15 Se pedirá nombre para el acceso directo, haga click sobre el botón "Siguiente".




2.16 Se pedirá confirmación al proceso de instalación. Haga click en el botón "Instalar".




2.17 Sitúese en la carpeta ó unidad de instalación de VRes Táctil y acceda a la carpeta "Instalación Vres Táctil".




2.18 Haga click con el botón derecho del ratón al programa "Setup.exe" y en el menú contextual que se presenta seleccione "Ejecutar como administrador".




2.19 Se presenta la pantalla de instalación de VRes Táctil, haga click en "Siguiente".




2.20 Pide Usuario y Organización, haga click en el botón "Siguiente".




2.21 En este momento se pregunta por el tipo de instalación, seleccione “Personalizada” y haga click en “Siguiente >”.




2.22 Establezca como carpeta de instalación “C:\VRestac” y haga click en el botón “Aceptar”.




2.23 Se pedirá confirmación a la instalación, haga click en “Instalar”.




2.24 Haga click con el botón derecho en el icono programa y en el menú contextual seleccione “Propiedades”.




2.25 Haga click en “Acceso directo” y luego en el botón “Opciones avanzadas”.




2.26 Marque el check “Ejecutar como administrador” seguidamente pulse “Aceptar”.




2.27 Haga click en “Compatibilidad” y luego en el botón “Cambiar la configuración para todos los usuarios”.




2.28 Marque el check “Ejecutar como administrador” seguidamente pulse “Aceptar”.



2.29 Si aparece el mensaje “Deberá proporcionar permisos ...” haga click en “Continuar”.



2.30 Haga click con el botón derecho en el icono de la aplicación y seleccione “Ejecutar como administrador”.



2.31 Se pide la modalidad de trabajo (I.V.A. Incluido ó no), se recomienda seleccionar I.V.A. Incluido (en muchas comunidades es ilegal presentar los precios sin incluir el I.V.A.).



2.32 Se informa del fin de la instalación, en éste momento puede empezar a usar VRes Táctil.